

Obtención de una muestra de orina de bebés varones para urocultivo

En ocasiones el médico puede necesitar revisar la orina de su hijo en busca de bacterias (gérmenes que causan infecciones). Para realizar este análisis, se debe recolectar una muestra de la orina de su hijo. A veces, una enfermera o un auxiliar de enfermería recogen la muestra. En otras ocasiones, se le puede pedir a usted que recoja la muestra. Se le enseñará cómo hacerlo, y esta guía puede ayudarle a recordar todos los pasos.

Limpieza antes de la recolección

Siempre hay bacterias en la zona genital. Estas bacterias pueden contaminar (ensuciar) la muestra de orina, lo que puede ocasionar resultados falsos. Por este motivo, es muy importante limpiar bien esta zona antes de recoger una muestra de orina. Los siguientes pasos le ayudarán a recoger una muestra limpia de orina.

Objetos necesarios

- Etiquetas impresas en computadora con el nombre de paciente y número de ID del hospital
- Un frasco de hexaclorofeno al 3% (conocido como pHisoHex[®], un limpiador antibacteriano jabonoso para la piel)
- 9 gasas estériles (4x4)
- Agua estéril
- Frasco de recolección estéril
- Bolsa de recolección para bebé
- Bolsa plástica ziplock
- Guantes no estériles

Cómo recolectar una muestra de orina de un bebé

1. Con palabras, su hijo puede entender; dígame lo que va a hacer (limpiar su “parte íntima” y recoger una muestra).
2. Lávese las manos con jabón antibacteriano (cualquier jabón que indique que es desodorante o antimicrobiano). Séquese bien las manos. Lea la guía “Usted sabe... Lavado de manos” para obtener información.
3. Póngase los guantes no estériles.

Este documento no intenta reemplazar el cuidado y atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover una participación activa en su cuidado y tratamiento proporcionándole información y educación. Preguntas sobre problemas personales de salud u opciones de tratamientos específicos deben ser tratadas con su médico.

Obtención de una muestra de orina de bebés varones para urocultivo

- Coloque al bebé boca arriba y sepárele las piernas. Ofrézcale toda la privacidad que sea necesaria.
- Limpie toda la zona genital externa con las gasas estériles 4x4 humedecidas con pHisoHex[®]. Comience limpiando el escroto (la bolsa de piel que sostiene los testículos). Luego tire hacia atrás el prepucio (si tiene) de su hijo de modo que pueda limpiar bien la superficie del pene. Limpie el ano al final, limpiando hacia fuera del escroto. Limpie toda la zona al menos 4 veces usando una nueva gasa cada vez.
- Con una gasa nueva y agua estéril, limpie el pHisoHex[®].
- Seque la zona con una (1) gasa. Asegúrese de que la superficie de la piel esté seca antes de comenzar a colocar la bolsa de recolección.
- Quite la mitad inferior del papel que cubre el parche adhesivo que mantendrá la bolsa de recolección para bebés en su lugar. Es más fácil dejar la mitad superior del papel en el parche hasta que se haya aplicado la parte inferior del parche a la piel. (Si tiene un niño activo, puede ser más fácil dejar todo el papel en su lugar hasta que calce la bolsa en los genitales.)
- Al colocar el parche adhesivo, asegúrese de comenzar en la parte estrecha de la piel entre el ano y la base del escroto. Trabaje hacia afuera y arriba desde este punto.
- Presione el parche adhesivo firmemente contra la piel. Trate de evitar que haya arrugas en la piel contra el parche.

- Cuando la parte inferior esté en su lugar, retire el papel de la parte superior del parche adhesivo. Trabaje hacia arriba para terminar de colocar el parche. Asegúrelo alrededor de toda la zona genital.



- Quítese los guantes. Lávese y séquese las manos.
- Ahora, puede ponerle un pañal a su hijo, pero recuerde controlar la bolsa de recolección para bebés cada 15 minutos para ver si su hijo ha orinado. Déle bastante líquido para ayudarlo a producir la muestra.
- Si su bebé no ha orinado en 2 horas, deseche la bolsa. Vuelva a limpiar la zona y coloque una nueva bolsa de recolección.
- Tan pronto como su hijo haya orinado en la bolsa, póngase los guantes no estériles. Retire suavemente la bolsa del cuerpo de su hijo. Vierta la orina en el recipiente de recolección estéril. (No deje que la parte exterior de la bolsa entre en contacto con la orina y no toque la parte interior del recipiente estéril.)
- Tape el recipiente de recolección. Pegue la etiqueta de computadora en el recipiente. Coloque el recipiente en la bolsa plástica ziplock.
- Quítese los guantes. Lávese y séquese las manos.
- Déle la muestra de orina a la enfermera o auxiliar de enfermería de su hijo lo antes posible. La muestra debe enviarse al laboratorio dentro de los 30 minutos de recolectada, o se deberá desechar y recoger una nueva muestra.

Este documento no intenta reemplazar el cuidado y atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover una participación activa en su cuidado y tratamiento proporcionándole información y educación. Preguntas sobre problemas personales de salud u opciones de tratamientos específicos deben ser tratadas con su médico.